



ESPRIT GUERRIER



TUNIQUE NOIR ET OR, MOTIF ZIGZAG



FOURNITURES

100 x 140 cm de tissu ajouré noir, motif zigzag or*
 140 x 140 cm de crêpe polyester satiné noir
 100 cm de galon mini-pompon noir *
 Fil à broder Mouliné Satin : S310
 2 petits anneaux dorés
 2 embouts dorés pour pompon
 Colle liquide

* www.mapetitemercerie.com

MACHINES ET POINTS NÉCESSAIRES



Machine à coudre : point droit
 Surjeteuse : point de surjet à 3 fils
 Recouvreuse : point de recouvrement à 3 fils





PLANS DE COUPE

Les patrons sont donnés sans marge de couture.
Les chiffres dans les cercles correspondent aux marges de couture à ajouter.



ÉTAPES DE LA RÉALISATION

1 Assembler les côtés

Superposer le **dos** et le **devant**, endroit contre endroit, et coudre les côtés. Surfiler les 2 marges de couture ensemble.

De la même manière, assembler les **doublures devant** et **dos** (DESSIN 1).

2 Réaliser les liens et les pompons

Réaliser 2 pompons avec embout métallique de 3 cm de haut, et 2 cordelières de 23 cm de long en suivant les explications p. 93 (DESSIN 2).

3 Assembler le corps


Assembler le **corps** et la **doublure** par les emmanchures, endroit contre envers, en prenant soin de faire correspondre les coutures côtés (DESSIN 3).

Assembler ensuite les 2 pièces le long de l'encolure devant, en ayant préalablement insérer les extrémités des 2 cordelières entre les 2 épaisseurs. Cranter dans les angles et retourner sur l'endroit (DESSIN 4).

4 Assembler l'empècement

Coudre le galon à pompons le long d'un **empècement**, sur le bord devant, en faisant en sorte que les pompons soient posés au ras de la marge de couture, à l'extérieur (DESSIN 5).


DESSIN 1




DESSIN 2




DESSIN 3



DESSIN 4



DESSIN 5





Superposer les 2 **empiècements**, endroit contre endroit, puis coudre les emmanchures et l'encolure. Cranter dans les arrondis et retourner sur l'endroit (**DESSIN 6**).

Aligner délicatement le contour des 2 épaisseurs de l'empiècement, puis épingler la longue partie droite le long du **dos**, endroit contre endroit. Coudre à 1 cm puis surfiler et coucher la couture vers le haut. Surpiquer à 0,2 cm (**DESSIN 7**).

De la même manière, coudre les 2 petits côtés bordés d'un galon sur le devant du corps (**DESSIN 8**).

5 Ourler le bas


Surjeter le bord de la doublure sans réaliser d'ourlet. Plier le bas du corps sur 2,5 cm et piquer au point de recouvrement (2 aiguilles).

ASTUCE


Le crêpe polyester étant une matière très fluide et légère, il est conseillé de bâtir les coutures avant de coudre, pour ne pas que le tissu glisse.





DESSIN 6



DESSIN 7



DESSIN 8





les éditions de saxe
13, rue Jules Verne
CS 40205 - 69630 Chaponost
www.edisaxe.com

© Les éditions de saxe 2016

Créations : Marion Pestre
Réalizations, explications et dessins techniques : Marion Pestre
Photos : Didier Barbecot
Maquette : Anne Roule

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, qu'il s'agisse d'un moyen électronique ou mécanique. Les projets et illustrations de ce livre sont soumis au droit du copyright et tout usage, hormis un usage personnel, est strictement prohibé, y compris la reproduction et la vente, même partielle, des projets.

Vêtements couture - Inspiration amérindienne
MLAB 275 - ISBN : 978-2-7565-2723-9
Impression en Europe
Dépôt légal : à parution